

Mail på appelbo.net

Vi har nu bytt server för mailen på appelbo.net och alla mail kommer nu in på den nya servern.

Om du använder ett mailprogram (Outlook, Windows mail, Eudora, Outlook Express eller liknande) så bör du bara kunna byta lösenord (det du har fått tidigare). Alla mail som du fått tidigare och skickat finns kvar hos dig.

Om du bara tittar på mailen via <http://www.appelbo.net> så ligger dom gamla mailen kvar där under adressen <http://oldmail.appelbo.net> , dom nya mailen kommer in på <https://login.one.com/mail>

Om du vill ha kvar dom gamla mailen måste dom tas hem till din dator och sen ev kopieras över till nya mailservern.




Har du funderingar skriv gärna i Äppelbogruppern på Facebook eller maila till info@appelbo.net eller hör av dig till:

Mailen finns lagrade på en mailserver "Postkontor". Om man enbart använder webmail så ligger alla mail kvar där.

Om man vill kan man hämta hem alla mail från postkontoret till sin egen dator. Det gör man med hjälp av ett mailprogram, det finns många mailprogram och här kommer en beskrivning hur det går till.


Windows mail är en komponent som ingår i " Windows Essentials" det har funnits ett antal versioner av programmet här kan du ladda hem den senaste

<http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-live/essentials>




Klicka på ladda ner och följ anvisningarna


När du har laddat ner leta reda på Windows mail



Klicka på Arkiv/Alternativ Klicka på E-postkonton



Välj Lägg till



Windows Live Mail

Lägg till e-postkonton

Om du har ett Windows Live ID loggar du in nu. Om inte kan du skapa ett senare.
[Logga in i Windows Live](#)

E-postadress:
appelbo@appelbo.net
[Skaffa en Windows Live-e-postadress](#)

Lösenord:
.....
 Kom ihåg detta lösenord

Visningsnamn för meddelanden du skickar:
Appelbo.net
 Konfigurera serverinställningar manuellt

De flesta e-postkonton fungerar med Windows Live Mail, inklusive
Hotmail
Gmail
och många fler.

Avbryt Nästa

Fyll i dina uppgifter och klicka i att du vill konfigurera manuellt

Egenskaper för Appelbo (appelbo)

Allmänt Servrar Säkerhet Avancerat

Serverinformation

Servern för inkommande e-post är en POP3-server.

Inkommande e-post (POP3): oldmail.appelbo.net

Utgående e-post (SMTP): smtprelay1.telia.com

Server för inkommande e-post

E-postanvändarnamn: appelbo@appelbo.net

Lösenord:

Kom ihåg lösenordet

Logga in med klartextautentisering

Logga in med säker lösenordsautentisering

Logga in med autentiserat POP (APOP)

Server för utgående e-post

Servern kräver autentisering

Inställningar...

OK Avbryt Verkställ

Ditt användarnamn är normalt din e-postadress
Pop3-server är oldmail.appelbo.net (inkommande mailserver)
Smtplib-server (utgående mailserver) är den server som din internetleverantör har
Telia smtprelay1.telia.com

Tele2 smtp.tele2.se

Bredbandsbolaget smtp.bredband.net

Bostream mailrelay.bostream.com

ComHem mailout.comhem.se

Glocalnet smtp.glocalnet.net

Du bör nu kunna hämta hem mailen från gamla servern

För att hämta hem mail från nya servern:

Ändra mailserver till mail.appelbo.net och ange ditt nya lösenord